

PARÂMETROS / BENS

Para entrar na tela do parâmetros de vendedores :

- Abrir menu **Parâmetros** na tela principal.
- Clicar no item **Bens**.
- Aparecerá a tela:

Novo Pesquisa Inclui Ajuda Emissão Sair

| Lista |

Código Título

Separador Decimal

Não usar nome de campos

Data formatado DDMMAAAA

Ordem da Chave

Analítico

Sintético

Tam.registro: Número de campos:

Descrição	Abreviatura	Tamanho
Codigo do item (bem)	CODITEM	10
Codigo do subitem	SUBITEM	05
Grupo do bem	GRUPO	03
Conta contabil	CONTA	40
Departamento onde se encontra o bem	DEPTO	03

Abreviatura	Descrição	Chave	Tamanho	Dc	Tb
-------------	-----------	-------	---------	----	----

Código : Informar neste campo o código do arquivo de exportação que será gerado.

Título : Informar neste campo o nome do arquivo que será gerado na exportação dos dados selecionados (Ex.: fabrica.txt).

Separador : Selecionar neste campo o separador de campos que deseja usar na exportação de dados. O separador selecionado ficará no arquivo gerado entre os campos, ou seja, no final de um e o início de outro. Se o arquivo gerado for aberto por um editor de texto simples, poderá ser verificado conforme o exemplo abaixo reproduzido:

```

CODVE;NOME                ;REC.PER.          ;REC.ANU
00001;PEDRO LUIS CORREA   ;00000000000,00   ;000000C
00002;CLAUDIA LIMA RODRIGUES ;00000000000,00   ;000000C
00003;teste de vendedor   ;00000000000,00   ;000000C
  
```

No caso do exemplo acima o separador selecionado foi o ponto e vírgula (;). Atenção o arquivo somente poderá ser gerado a partir do item exportação do menu. Neste momento utilizamos o arquivo texto simplesmente como exemplo para melhor entendimento.

Decimal : Selecionar neste campo o separador de casas decimais para campos numéricos que deseja usar na exportação de dados. Se o arquivo gerado for aberto por um editor de texto simples poderá ser verificado conforme o exemplo abaixo reproduzido:

```

;20051124;00000002000,00;00000000000,00;00000000000,00;00000002000,00;
;20051125;00000002000,00;00000000000,00;00000000000,00;00000002000,00;
;20051124;00000004000,00;00000000000,00;00000000000,00;00000004000,00;
;20051201;00000005000,00;00000000000,00;00000000000,00;00000005000,00;
  
```

No caso do exemplo acima o separador de casa decimais selecionado foi a vírgula (,). Atenção o arquivo somente poderá ser gerado a partir do item exportação do menu. Neste momento utilizamos o arquivo texto simplesmente como exemplo para melhor entendimento.

Não usar nome de campos : Selecionar esta opção para definir se o arquivo será gerado com ou sem os nomes de campos. Se o arquivo gerado for aberto por um editor de texto simples, poderá ser verificado conforme exemplo abaixo reproduzido:

1º Exemplo : Arquivo gerado com nome de campo.

```

CODVE;NOME                ;REC.PER.          ;REC.ANU
00001;PEDRO LUIS CORREA   ;00000000000,00   ;000000C
00002;CLAUDIA LIMA RODRIGUES ;00000000000,00   ;000000C
00003;teste de vendedor   ;00000000000,00   ;000000C
  
```

2º Exemplo : Arquivo gerado sem nome de campo.

```

00001;PEDRO LUIS CORREA   ;00000000000,00   ;000000C
00002;CLAUDIA LIMA RODRIGUES ;00000000000,00   ;000000C
00003;teste de vendedor   ;00000000000,00   ;000000C
00004;ANTONIO CARLOS     ;00000000000,00   ;000000C
  
```

Data formato DDMMAAAA : Selecionar esta opção para definir o formato dos campos data que forem selecionados para a geração do arquivo de exportação de dados. Selecionado esta opção os campos data serão exportados no **formato DDMMAAAA**, se não selecionado serão exportados no **formato AAAAMMDD**, onde DD = dia, MM = Mês e AAAA = Ano.

Ordem da chave : Informar neste campo o número de ordem da chave para indexar o arquivo que será gerado, até o limite de 60 caracteres. Para definir a ordem da chave, em primeiro lugar deverá ser selecionado o campo desejado na relação de campos, após deverá ser informado o número de ordem, depois pressionar o botão "**Confirma**" para que seja atualizado a ordem do campo e indexação na relação. A seleção deverá manter a seguinte ordem:

1º campo escolhido ordem da chave 1.

2º campo escolhido ordem da chave 2.

E assim deverá seguir esta ordem até o limite de 60 caracteres que será a soma do tamanho de todos os campos selecionados.

Analítico : Selecionar esta opção para definir que serão exportados os dados de produtos, de acordo com os campos escolhidos neste item e os parâmetros selecionados no item Exportador do menu principal na hora de gerar o arquivo.

Sintético : Selecionar esta opção para definir que serão exportados os dados de produtos resumidamente, ou seja, as informações serão agrupadas. Atenção: Para o tipo de arquivo sintético observar a seleção da ordem da chave. Exemplo: Se chave selecionada for "Nome do fornecedor" o arquivo gerado será igual ao analítico, pois não será possível agrupar a informação, o código da duplicatas não se repete. Se chave selecionada for "Razão social do cliente", será gerado um arquivo com as informações resumidas, pois será possível agrupar as informações por cliente, o nome do cliente se repete para cada duplicata do mesmo.

Tam.registro : Campo preenchido pelo sistema com a soma do tamanho dos campos selecionados.

Número de campos : Campo preenchido pelo sistema com a soma dos campos selecionados.

Lista dos campos disponíveis para seleção e exportação de dados.

Descrição	Abreviatura	Tamanho
Codigo do item (bem)	CODITEM	10
Codigo do subitem	SUBITEM	05
Grupo do bem	GRUPO	03
Conta contabil	CONTA	40
Departamento onde se encontra o bem	DEPTO	03


Relação dos campos selecionados para ser gerado o arquivo de exportação de dados. Para excluir um campo selecionar com o mouse e pressionar a tecla <Delete>.

- **Links localizados no topo da tela:**

- Ao clicar no link **Lista**, será possível imprimir uma lista com todos os campos disponíveis para seleção e exportação de dados.

Antes da emissão da lista será exibido a tela de seleção de parâmetros de impressão, para mais informações sobre esta tela verificar o item Emissão exemplificado mais abaixo.

- Ao clicar no ícone do **Emite** localizado no topo da tela, será exibido a seguinte tela para informar os parâmetros desejados :



Emite Sair

Código do relatório

Inicial

Final

Linhas por página

Código : Informar o código inicial e final a ser considerado na emissão do relatório. Caso desejar considerar todos os códigos, deixar o campo inicial em branco e o final preenchido com letras z , conforme o padrão informado pelo sistema.

Linhas por página : Informar neste campo a quantidade de linhas por página que será considerado na emissão do relatório. Este campo terá o valor de "055" linhas pré-definido pelo sistema.

- Ao clicar no ícone **Emite**, será exibido a tela para selecionar o tipo de impressão.