

- Atualização / Limite de crédito a cliente

Para entrar no limite de crédito a cliente:

- Abrir menu Atualizações na tela principal.
- Clicar no item Limite de crédito a cliente.
- Aparecerá a tela:

Divisor 0,00000 Consulta duplicata em aberto Coeficiente 0,00000 Zera limite crédito caso há atraso maior que 0000 Dias Fórmula de cálculo Limite crédito = (total dupl.receb. / divisor) * coeficiente Para calcular-se o novo limite de crédito serão somadas as duplicatas recebidas no	Cliente Inicial 000000 Final 999999	Vencimento Inicial Final 31/12/2999	Locais cobrança zerador
Limite crédito = (total dupl.receb. / divisor) * coeficiente Para calcular-se o novo limite de crédito serão somadas as duplicatas recebidas no	Divisor 0,00000 Coeficiente 0,00000 Fórmula de cálculo	 Consulta duplicata em aberto Zera limite crédito caso há at 	raso maior que 0000 Dias
obs.: quando é encontrada duplicata nos locais zeradores o sistema zera o acumulado e começa somar novamente	Limite crédito = (total dupl.r Para calcular-se o novo limit período escolhido, depois div obs.: quando é encontrada d começa somar novamente	receb. / divisor) * coeficiente e de crédito serão somadas as duplica rididas pelo divisor e multiplicado pelo uplicata nos locais zeradores o sistema	tas recebidas no o coeficiente. a zera o acumulado e

Limite de Crédito = (Total Dupl.receb./Divisor) * Coeficiente

Para calcular o novo limite de crédito serão somadas as duplicatas recebidas no período escolhido, depois divididas pelo divisor e multiplicado pelo coeficiente.

Obs.: Quando é encontrada duplicata nos locais zeradores o sistema zera o acumulado e começa somar novamente.

Cliente : Informar neste campo o código do cliente inicial e final a ser considerado para o cálculo do novo limite de crédito. Caso desejar considerar todos os clientes, deixar o campo inicial em branco e o final preenchido com números 9, conforme o padrão informado pelo sistema.

Emissão: Informar neste campo a data de emissão inicial e final a ser considerado para o cálculo do novo limite de crédito. Caso desejar considerar todas as datas deixar o campo inicial em branco e o final preenchido com a data padrão informado pelo sistema.

Locais cobrança zerador : Informar neste campo os locais de cobrança zerador. Exemplo: Protesto.

Divisor : Definir neste campo o valor que será utilizado para dividir pelo acumulado de duplicatas pagas.

Coeficiente : Definir neste campo o coeficiente que será multiplicado pela média encontrada entre "Total Dupl.Receb./Divisor).



You www.youtube.com/jotecsistemaweb



Consulta duplicata em aberto : Selecionada esta opção, irá checar duplicatas em aberto para controlar dias de atraso, caso houver.

Zera limite crédito caso há atraso maior que _____ dias : Selecionada esta opção, será avaliado a quantidade de dias em atraso. Se ultrapassar a quantidade de dias especificado em "maior que_____ dias", será zerado o limite de crédito do cliente.

